

# 起動するまでの手順書

## 目次

全体的な流れ	P. 1
<b>1</b> 『就業奉行』との接続	P. 2
<b>2</b> 「導入ガイド」の確認	P. 4
補足：プロキシサーバーをご利用の方へ	P. 5

# 全体的な流れ

## 事前に

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』について

『奉行 LAND』と『奉行クラウド Edge』の環境構築を完了してから、以下の手順を進めてください。

連携する『就業奉行』について

連携する『就業奉行』をセットアップして、データ領域を作成しておいてください。手順は『就業奉行』の「セットアップマニュアル」と「ガイドブック」をご参照ください。

※プロキシサーバーを利用している場合は、奉行製品と接続する前に必要な設定があります。先に P. 5 「補足：プロキシサーバーをご利用の方へ」の設定を確認してください。

## 起動するまでの手順

### 1 『就業奉行』との接続

P. 2

『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』にログインします。




『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』で接続情報をコピーし、『就業奉行』で貼り付けます。

### 2 「導入ガイド」の確認

P. 4

# 1 『就業奉行』 との接続

- ① 『管理ポータル』 を利用できる利用者で、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』 にログインします。



ログインURLについて


『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』 の導入処理開始通知メールに記載されています。  
件名「【OBC iD】 導入処理をはじめてください」

※ [法人情報]-[法人情報]メニューのメニュー権限がある利用者でログインしてください。

- ② 『管理ポータル』 を起動します。



- ③ [法人情報]-[法人情報]メニューを開きます。



情報のコピー をクリック

- ④ 任意の「システム連携ID」を入力します。  
※ 「システム連携ID」は、『就業奉行』と連携するためのIDです。  
管理者用のIDとは別に、任意のIDを用意してください。




入力してクリック



クリック


- ⑤



クリック

※上記画面が表示されない場合は、⑤へ進みます。

⑥ 『就業奉行』 の [ 導入処理 ] - [ 勤怠管理クラウド運用設定 ] - [ 勤怠管理クラウド運用設定 ] メニューを選択します。



⑦ 下記の画面が表示された場合は、必ず [ 登録 ] ボタンをクリックします。

以上で、「1 『就業奉行』との接続」の作業は完了です。



続いて、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の導入作業に進みます。ここからの作業は、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の「導入ガイド」をご確認ください。「導入ガイド」については、次ページをご参照ください。

## 2 「導入ガイド」の確認

続いて、「導入ガイド」を確認してください。

- ① 「起動するまでの手順書（当手順書）」を用意する際にダウンロードしたマニュアルの圧縮ファイルの中に、「導入ガイド」もあります。

マニュアルの圧縮ファイルは、下記 URL から「奉行 Net サービス」の利用製品から『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』を選択して、「マニュアル／製品ツール／サポート」ページからダウンロードします。

※「奉行 Net サービス」にログインしていない場合は、ログインします。

<https://www.obcnet.jp/>



導入手順を記載しています。

続いて、「導入ガイド」に記載されている手順にしたがって、『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』の導入を進めてください。

## 補足：プロキシサーバーをご利用の方へ


『奉行 Edge 勤怠管理クラウド for 奉行シリーズ』は、『就業奉行』とインターネットを介して接続しています。  
プロキシサーバーをご利用の場合は、『就業奉行』から当サービスに接続する際に、あらかじめ『就業奉行』がセットアップされているコンピュータで、以下の設定が必要です。  
※プロキシサーバーを利用しているかは、ネットワーク管理者にご確認ください。

注意



連携する『就業奉行 11』が「ネットワーク対応製品」の場合は、『就業奉行 11』のサーバー用コンピュータで設定します。

①




[ 奉行〇〇シリーズ ]  
-[ 就業奉行〇〇 (Server) ツール ]  
を選択

[スタート]をクリック

webとWindowsを検索


※画面はOSや製品により、多少異なります。

②



「接続情報設定ツール」  
の [アイコン] をクリック

③



「プロキシ」をクリック

[プロキシ設定] ページで  
「インターネットオプションの設定を  
使用する」のチェックを外し、  
プロキシサーバーへ接続する方法を  
設定します。

プロキシサーバーで認証されたユーザーだけを  
インターネット通信できるように設定している場合は、  
続いて次ページへ進みます。

設定していない場合は、[更新] ボタンをクリックして  
設定作業が完了です。

※画面は製品により、多少異なります。  
※ユーザーアカウント制御のメッセージが  
表示された場合は、[はい] ボタンを  
クリックしてください。

## プロキシサーバーで認証されたユーザーだけをインターネット通信できるように設定している場合

① [資格情報設定] ページを開き、「資格情報を設定する」にチェックを付けます。

② 「ユーザー名」と「パスワード」に、プロキシサーバーの認証に使うユーザー名とパスワードを入力します。

③ クリック

以上で、プロキシサーバーに関する設定の作業は完了です。

---

— 禁 無 断 転 載 —

2026年 1月23日 第7版

著 者 株式会社オービックビジネスコンサルタント システム開発グループ  
発行所 株式会社オービックビジネスコンサルタント 出版部

<https://www.obc.co.jp>

---